


# iPhone (iOS. 18.5) 設定確認方法

## ◆まほろば一般会員様の場合 (@mahoroba.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアドレス(ユーザ名)	XXXXXX
メールアドレス	XXXXXX@mahoroba.ne.jp
送信サーバ (SMTP)	mail.mahoroba.ne.jp
受信サーバ (POP3)	mail.mahoroba.ne.jp

## ◆レンタルサーバ会員様の場合 (独自ドメインのメールをご利用の方)


メールアドレス(ユーザ名)	XXXXXX-XXXXXX (登録完了書に記載のもの)
メールアドレス	XXXXXX@ご利用のドメイン
送信サーバ (SMTP)	mail.ご利用のドメイン (例: mail.XXXXXX.com)
受信サーバ (POP3)	mail.ご利用のドメイン (例: mail.XXXXXX.com)



1. ホーム画面から「設定」をタップ



2. 「アプリ」より「メール」をタップ



3. 「メールアカウント」をタップします。

## 4. 該当アカウントをタップします。

IMAPの場合下記の画面になるので「アカウント設定」をタップして下さい。



## 5. 選択したアカウントの画面が開くので、以下のように設定します。

### 【POPアカウント情報】


名前	「お客様の名前」をローマ字入力してください。 (例：Taro mahoroba)
メール	「メールアドレス」 (例：user01@mahoroba.ne.jp)
説明	任意に設定

### 【受信メールサーバー】

ホスト名	mail.mahoroba.ne.jp
ユーザー名	「メールアカウント」を入力してください。(例：user01)
パスワード	「メールパスワード」を入力してください。



設定内容に誤りがないことを確認し、設定できたら、[SMTP]ボタンをタップします。



6. 「mail.mahoroba.ne.jp」をタップします。



7. 送信メールサーバ画面で以下のように設定します。

設定できたら、[完了]ボタンをタップします。

#### ◆送信メールサーバ

ホスト名	mail.mahoroba.ne.jp
ユーザー名	「メールアカウント」を入力してください。(例：user01)
パスワード	「メールパスワード」を入力してください。
SSLを使用	オフ
認証	「パスワード」を選択します。
サーバポート	587

**キャンセル** mahoroba.ne.jp **完了**

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 mail.mahoroba.ne.jp

ユーザ名 user01

パスワード

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 587

8. 左上のボタン「キャンセル」をタップし、前の画面に戻ります。

**キャンセル** mahoroba.ne.jp **完了**

アカウント

POPアカウント情報

名前 例：TaroMahoroba

メール user01@mahoroba.ne.jp >

説明 mahoroba.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 mail.mahoroba.ne.jp

ユーザ名 user01

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP mail.mahoroba.ne.jp >

**詳細** >

アカウントを削除

9. 前の画面に戻ったら、「詳細」ボタンをタップします。



10. 詳細画面が表示されたら、  
以下のように設定します。

削除したメッセージの移動先	削除済メールボックスにチェック
---------------	-----------------

削除したメッセージ	任意に設定※ ※パソコン等の端末で受信しない場合は必ず削除する（メールを残さない設定）に設定にしてください。
-----------	---

#### ◆受信設定

SSLを使用	オフ
認証	「パスワード」を選択します。
サーバーから削除	任意に設定選択します。
サーバーポート	110

以上で設定の確認・変更は終了です。