

Outlook (office365) SSLメールサーバー設定方法

SSL (SMTP over SSL/ POP over SSL /IMAP over SSL) によるメール暗号化サービスのご案内

まほろばのメール(@mahoroba.ne.jp, @mx.mbb.ne.jpおよび一部のレンタルサーバ※のメール) がSSLによるメール暗号化サービスに対応しております。
※レンタルサーバ会員様のSSLメールサーバ対応については以下のURLでご確認ください。

>><https://ssl.mahoroba.ne.jp/conpane/webmail/>

SMTP/POP/IMAP とは？

SMTP/POP/IMAP は、まほろば会員様のメールソフトとまほろば（プロバイダ）のメールサーバ間の通信をSSL(*)で暗号化することで安全にメールの送受信を行うための技術です。メールの送信元から宛先までのすべての経路が暗号化される訳ではありませんが、メール送受信時に**パスワードが漏えいすることを防止**する効果を期待できます。

(*)SSL(Secure Sockets Layer) . . . データを暗号化しインターネット上の通信を安全に行うための技術です。

こちらの設定がご利用いただけるのは、SMTP over SSLに対応したメールソフトに限ります。

<<重要>>SSLメールサーバの設定は、「任意」の設定となっております。「必須」の設定ではございませんのでご了承願います。

◆まほろば一般会員様の場合 (@mahoroba.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアカウント(ユーザ名)	XXXXX
メールアドレス	XXXXX@mahoroba.ne.jp
SSL送信サーバ (SMTP)	mail.mahoroba.ne.jp (変更はございません。)
SSL受信サーバ (POP3)	mail.mahoroba.ne.jp (変更はございません。)
SSL送信 (SMTP) 番号	465
SSL受信 (POP3) 番号	995
SSL受信 (IMAP) 番号	993

◆まほろば一般会員様の場合 (@mx.mbb.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアカウント(ユーザ名)	XXXXX
メールアドレス	XXXXX@mx.mbb.ne.jp
SSL送信サーバ (SMTP)	fn3.mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL受信サーバ (POP3)	fn3.mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL送信 (SMTP) 番号	465
SSL受信 (POP3) 番号	995
SSL受信 (IMAP) 番号	993

◆レンタルサーバ会員様の場合 (独自ドメインのメールをご利用の方)

メールアカウント(ユーザ名)	XXXXX-XXXXX (登録完了書に記載のもの)
メールアドレス	XXXXX@ご利用のドメイン
SSL送信サーバ (SMTP)	fn3又はfn5(※).mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL受信サーバ (POP3)	fn3又はfn5(※).mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL送信 (SMTP) 番号	465
SSL受信 (POP3) 番号	995
SSL受信 (IMAP) 番号	993

※SSLサーバ判定により確定

SSLサーバ判定はこちら>>


<https://ssl.mahoroba.ne.jp/conpane/webmail/>

(こちらでウェブメールのURLとSSLサーバが適応されているかを判定できます。)


1. Outlook (Office365 版) を起動します。




2. 上部メニュー [ファイル] をクリックします。



3. 「アカウント情報」画面が表示されます。 [アカウント設定] ボタンをクリック、 【プロフィールの管理】をクリックします。



4. 「電子メールアカウント(E)...」を選択します



5. 「アカウント設定」画面が表示されます。 追加したメールアドレスを選択し、「変更(A)」ボタンをクリックします。



6. [POP と IMAP のアカウント設定] 画面が表示されます。
 ※次の内容で設定されていることを確認のうえ、「詳細設定 (M)...」をご選択ください。

<ul style="list-style-type: none"> 受信メールサーバー 送信メールサーバー 	登録情報に記載されているPOPサーバ名が入力されているか確認。(例: mail.mahoroba.ne.jp)
アカウント名	アカウント名 (メールアドレスの@から左の部分) が入力されているか確認。
パスワード	メールパスワードを入力します (文字は*で表示されます)。

アカウントの変更
✕

POP と IMAP のアカウント設定

お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル
ヘルプ

[詳細設定] をクリックします。

7. [インターネット電子メール設定] 画面が表示されます。
[詳細設定] をクリックします。
次の内容で設定されていることをご確認ください。

受信サーバー (POP3)	995
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 (E)	チェックを入れてください。
送信サーバー (SMTP) (O)	465
使用する暗号化接続の種類 (C)	SSL/TLS

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 (E)

送信サーバー (SMTP)(O): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

8. 上記の設定を確認後、「OK」をクリック。
これで、設定は完了です。