

Thunderbird(V115) SSLメールサーバー設定方法

SSL (SMTP over SSL/ POP over SSL /IMAP over SSL) によるメール暗号化サービスのご案内

まほろばのメール(@mahoroba.ne.jp, @mx.mbb.ne.jpおよび一部のレンタルサーバ※のメール) がSSLによるメール暗号化サービスに対応しております。
※レンタルサーバ会員様のSSLメールサーバ対応については以下のURLでご確認ください。

>><https://ssl.mahoroba.ne.jp/conpane/webmail/>

SMTP/POP/IMAP とは？

SMTP/POP/IMAP は、まほろば会員様のメールソフトとまほろば（プロバイダ）のメールサーバ間の通信をSSL(*)で暗号化することで安全にメールの送受信を行うための技術です。メールの送信元から宛先までのすべての経路が暗号化される訳ではありませんが、メール送受信時に**パスワードが漏えいすることを防止**する効果を期待できます。

(*)SSL(Secure Sockets Layer) . . . データを暗号化しインターネット上の通信を安全に行うための技術です。

こちらの設定がご利用いただけるのは、SMTP over SSLに対応したメールソフトに限ります。

<<重要>>SSLメールサーバの設定は、「任意」の設定となっております。「必須」の設定ではございませんのでご了承願います。

◆まほろば一般会員様の場合 (@mahoroba.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアカウント(ユーザ名)	XXXXX
メールアドレス	XXXXX@mahoroba.ne.jp
SSL送信サーバ (SMTP)	mail.mahoroba.ne.jp (変更はございません。)
SSL受信サーバ (POP3)	mail.mahoroba.ne.jp (変更はございません。)
SSL送信 (SMTP) 番号	465
SSL受信 (POP3) 番号	995
SSL受信 (IMAP) 番号	993

◆まほろば一般会員様の場合 (@mx.mbb.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアカウント(ユーザ名)	XXXXXX
メールアドレス	XXXXXX@mx.mbb.ne.jp
SSL送信サーバ (SMTP)	fn3.mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL受信サーバ (POP3)	fn3.mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL送信 (SMTP) 番号	465
SSL受信 (POP3) 番号	995
SSL受信 (IMAP) 番号	993

◆レンタルサーバ会員様の場合 (独自ドメインのメールをご利用の方)

メールアカウント(ユーザ名)	XXXXXX-XXXXXX (登録完了書に記載のもの)
メールアドレス	XXXXXX@ご利用のドメイン
SSL送信サーバ (SMTP)	fn3又はfn5(※).mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL受信サーバ (POP3)	fn3又はfn5(※).mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL送信 (SMTP) 番号	465
SSL受信 (POP3) 番号	995
SSL受信 (IMAP) 番号	993


※SSLサーバ判定により確定

SSLサーバ判定はこちら>>

<https://ssl.mahoroba.ne.jp/conpane/webmail/>

(こちらでウェブメールのURLとSSLサーバが適応されているかを判定できます。)

1. Thunderbird を起動し、メニューバーより【ツール (T)】
→【アカウント設定 (S)】を選択します。



2. 【アカウント設定】画面が表示されます。
左の項目内から【サーバ設定】をクリックします。



3. 受信メールサーバの内容を、以下のように修正します。

※まほろば一般会員様用アドレス

(例：user01@mahoroba.ne.jp) でご説明させていただいております。

◆サーバー設定(受信サーバー)

サーバーの種類	POPメールサーバー
サーバー名(S)	mail.mahoroba.ne.jp
ユーザー名	「メールアドレス」を入力してください。 (例：user01)
ポート(P)	995
接続の保護(U)	SSL/TLS
接続方式(I)	暗号化されたパスワード認証

サーバー設定 ※POPメールサーバーの場合

サーバーの種類: POPメールサーバー

サーバー名(S): ポート(P): 既定値: 995

ユーザー名(N):

セキュリティ設定

接続の保護(U):

認証方式(I):

※IMAPメールサーバーの場合

サーバーの種類：IMAPメールサーバー

サーバー名(S)：mail.mahoroba.ne.jp

ユーザー名：「メールアドレス」を入力してください。

(例：user01)

ポート(P)：993

接続の保護(U)：SSL/TLS

接続方式(I)：通常のパスワード認証

4. [アカウント設定] 画面が表示されます。
左の項目内から [送信 (SMTP) サーバ] をクリックします。



5. 設定を確認するアカウントを選択すると、設定内容が表示されます。「編集」をクリック



6. 表示された[送信(SMTP)サーバー]画面にて、送信メールサーバの内容を、以下のように修正し、[OK]をクリックして、設定を完了します。

※受信サーバ設定がPOP/IMAPどちらの場合でも同じ設定となります。

◆送信(SMTP)サーバー

説明	任意の名前をつけてください。
サーバー名(S)	mail.mahoroba.ne.jp
ポート番号(P)	465
接続の保護(N)	SSL/TLS
認証方式(I)	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名(M)	「メールアカウント」を入力してください。 (例：user01)

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明:(D)

サーバー名:(S)

ポート番号:(P) 既定値:465

セキュリティと認証

接続の保護:(N) ▼

認証方式:(I) ▼

ユーザー名:(M)