

iPhone(iOS.18.5) SSLメールサーバー設定方法

SSL (SMTP over SSL/ POP over SSL /IMAP over SSL) によるメール暗号化サービスのご案内

まほろばのメール(@mahoroba.ne.jp, @mx.mbb.ne.jpおよび一部のレンタルサーバ※のメール)がSSLによるメール暗号化サービスに対応しております。
※レンタルサーバ会員様のSSLメールサーバ対応については以下のURLでご確認ください。

>><https://ssl.mahoroba.ne.jp/conpane/webmail/>

SMTP/POP/IMAP とは？

SMTP/POP/IMAP は、まほろば会員様のメールソフトとまほろば（プロバイダ）のメールサーバ間の通信をSSL(*)で暗号化することで安全にメールの送受信を行うための技術です。メールの送信元から宛先までのすべての経路が暗号化される訳ではありませんが、メール送受信時に**パスワードが漏えいすることを防止**する効果を期待できます。

(*)SSL(Secure Sockets Layer)・・・データを暗号化しインターネット上の通信を安全に行うための技術です。

こちらの設定がご利用いただけるのは、SMTP over SSLに対応したメールソフトに限ります。

《重要》SSLメールサーバの設定は、「任意」の設定となっております。「必須」の設定ではございませんのでご了承願います。

◆まほろば一般会員様の場合 (@mahoroba.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアカウント(ユーザ名)	XXXXX
メールアドレス	XXXXX@mahoroba.ne.jp
SSL送信サーバ (SMTP)	mail.mahoroba.ne.jp (変更はございません。)
SSL受信サーバ (POP3)	mail.mahoroba.ne.jp (変更はございません。)
SSL送信 (SMTP) 番号	465
SSL受信 (POP3) 番号	995
SSL受信 (IMAP) 番号	993

◆まほろば一般会員様の場合 (@mx.mbb.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアカウント(ユーザ名)	XXXXXX
メールアドレス	XXXXXX@mx.mbb.ne.jp
SSL送信サーバ (SMTP)	fn3.mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL受信サーバ (POP3)	fn3.mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL送信 (SMTP) 番号	465
SSL受信 (POP3) 番号	995
SSL受信 (IMAP) 番号	993

◆レンタルサーバ会員様の場合 (独自ドメインのメールをご利用の方)


メールアカウント(ユーザ名)	XXXXX-XXXXX (登録完了書に記載のもの)
メールアドレス	XXXXX@ご利用のドメイン
SSL送信サーバ (SMTP)	fn3又はfn5(※).mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL受信サーバ (POP3)	fn3又はfn5(※).mahoroba.ne.jp (今までご利用のものより変更されます。)
SSL送信 (SMTP) 番号	465
SSL受信 (POP3) 番号	995
SSL受信 (IMAP) 番号	993

※SSLサーバ判定により確定

SSLサーバ判定はこちら>>

<https://ssl.mahoroba.ne.jp/conpane/webmail/>


(こちらでウェブメールのURLとSSLサーバが適応されているかを判定できます。)



1. ホーム画面から「設定」をタップ



2. 「アプリ」より「メール」をタップ



3. 「メールアカウント」をタップします。


4. 該当アカウントをタップします。

IMAPの場合下記の画面になるので「アカウント設定」をタップして下さい。



5. 選択したアカウントの画面が開くので、「詳細」をタップします。





5. 受信設定の確認を行います。
開いた画面で「SSLを使用」が
緑色のオンになっていて、
「サーバーポート」が995に
なっていればSSL接続できてい
ます。

この設定になっていない場合は、
変更してください。

POP3を使用している場合は、
SSL接続では通常ポート995が使
われます。
もしIMAPを使用している場合は、
SSL接続ではポート993 が一般
的です。

◆削除したメッセージ

任意に設定※

※パソコン等の端末で受信しない場合は必ず削除する（メールを残さない設定）に設定にしてください。

◆受信設定

SSLを使用	オン
認証	「パスワード」を選択します。
サーバーポート	POP3 の場合→ 995 IMAP の場合→ 993

キャンセル mahoroba.ne.jp 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前 例：TaroMahoroba

メール user01@mahoroba.ne.jp >

説明 mahoroba.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 mail.mahoroba.ne.jp

ユーザ名 user01

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP mail.mahoroba.ne.jp >

詳細 >

アカウントを削除

6. 送信メールサーバーの確認を行います。
一つ前のアカウント情報の画面に戻り、SMTPをタップします。

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 mail.mahoroba.ne.jp

ユーザ名 user01

パスワード

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 465

7. 受信の時と同じように、「SSLを使用」がオンになっているかを確認してください。

「サーバーポート」は465になっていればOKです。

◆送信メールサーバー

ホスト名	mail.mahoroba.ne.jp
ユーザー名	「メールアカウント」を入力してください。(例：user01)
パスワード	「メールパスワード」を入力してください。
SSLを使用	オン
認証	「パスワード」を選択します。
サーバポート	465