

# MAC16.x(macOS 15~13) 設定確認方法

## ◆まほろば一般会員様の場合 (@mahoroba.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアドレス(ユーザ名)	XXXXXX
メールアドレス	XXXXXX@mahoroba.ne.jp
送信サーバ (SMTP)	mail.mahoroba.ne.jp
受信サーバ (POP3)	mail.mahoroba.ne.jp

## ◆レンタルサーバ会員様の場合 (独自ドメインのメールをご利用の方)

メールアドレス(ユーザ名)	XXXXXX-XXXXXX (登録完了書に記載のもの)
メールアドレス	XXXXXX@ご利用のドメイン
送信サーバ (SMTP)	mail.ご利用のドメイン (例: mail.XXXXXX.com)
受信サーバ (POP3)	mail.ご利用のドメイン (例: mail.XXXXXX.com)

1. デスクトップ画面上の「Dock」の中にある「メール」のアイコンを押して、Mail を起動します。


※ 「Dock」や「メール」のアイコンがない場合

Finderのメニューバーの〔移動〕→〔アプリケーション〕を押してください。

〔アプリケーション〕画面が表示されるので〔メール〕をダブルクリックしてください。




2. メニューバーの「メール」→「設定...」を押します。




3. 「アカウント」を押します。画面左のアカウント一覧の中からアカウントを選択し、「サーバ設定」タブを押します。



4. 「受信用メールサーバ (POP)」または「受信用メールサーバ (IMAP)」項目の「接続設定を自動的に管理」のチェックをはずします。



## 5. 入力項目が下に展開しますので、各項目を確認します。




メールソフトの設定によって、「受信用メールサーバ (POP)」又は、「受信用メールサーバ (IMAP)」と表示されます。

「受信用メールサーバ (POP)」の場合、以下の様に入力します。

ホスト名：mail.mahoroba.ne.jp  
ポート：110  
認証：パスワード  
TSL/SSL：チェックを外す

## 6. 「送信用メールサーバ (SMTP)」項目の「接続設定を自動的に管理」のチェックをはずします。



送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: mahoroba.ne.jp


ユーザ名: user01@mahoroba.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: mail.mahoroba.ne.jp

接続設定を自動的に管理

## 7. 入力項目が下に展開しますので、各項目を確認します。



## 8. 画面左上の [●] を押して、Mailの環境設定の画面を閉じます。

変更を行った場合は、変更内容を保存するか確認のメッセージが表示されるので「保存」を押します。

