

Thunderbird(V115) 設定確認方法


◆まほろば一般会員様の場合 (@mahoroba.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアドレス(ユーザ名)	XXXXXX
メールアドレス	XXXXXX@mahoroba.ne.jp
送信サーバ (SMTP)	mail.mahoroba.ne.jp
受信サーバ (POP3)	mail.mahoroba.ne.jp

◆レンタルサーバ会員様の場合 (独自ドメインのメールをご利用の方)

メールアドレス(ユーザ名)	XXXXXX-XXXXXX (登録完了書に記載のもの)
メールアドレス	XXXXXX@ご利用のドメイン
送信サーバ (SMTP)	mail.ご利用のドメイン (例: mail.XXXXXX.com)
受信サーバ (POP3)	mail.ご利用のドメイン (例: mail.XXXXXX.com)

1. Thunderbird を起動し、メニューバーより【ツール (T)】
→【アカウント設定 (S)】を選択します。



2. 「アカウント設定」画面が表示され、設定を確認するアカウントの「サーバー設定」を選択すると、受信サーバー設定項目が表示されます。

◆サーバー設定(受信サーバー)

サーバー名(S)	mail.mahoroba.ne.jp
ポート番号	110
ユーザー名	「メールアカウント」を入力してください。 (例：user01)
接続の保護(U)	なし
認証方式(I)	平文のパスワード認証 (安全でない)

The screenshot shows the Thunderbird interface with the 'Server Settings' window open. The left sidebar shows the account '●●●●●@mahoroba.ne.jp' with 'Server Settings' highlighted in a red box. The main window displays the following configuration:

- サーバーの種類: POP メールサーバー
- サーバー名:(S) mail.mahoroba.ne.jp
- ポート:(P) 110 (既定値: 110)
- ユーザー名:(N) user01
- セキュリティ設定
- 接続の保護:(U) なし
- 認証方式:(I) 平文のパスワード認証 (安全でない)

3. 「送信 (SMTP) サーバ」をクリック。



4. 設定を確認するアカウントを選択すると、設定内容が表示されます。編集する場合は「編集」をクリック



5. 入力内容に誤りがないか確認したら、「OK」をクリックして、設定の確認を終了してください。

◆送信サーバー

説明	任意の名前をつけてください。
サーバー名(S)	mail.mahoroba.ne.jp
ポート番号	587
接続の保護(N)	なし
認証方式	平文のパスワード認証 (安全でない)
ユーザー名(M)	「メールアドレス」を入力してください。 (例: user01)

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明:(D)

サーバー名:(S)

ポート番号:(P) 既定値:587

セキュリティと認証

接続の保護:(N) ▼

認証方式:(I) ▼

ユーザー名:(M)