


# iPhone (iOS. 18.5) 新規設定方法

## ◆まほろば一般会員様の場合 (@mahoroba.ne.jpのメールをご利用の方)

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| メールアドレス(ユーザ名) | XXXXXX                |
| メールアドレス       | XXXXXX@mahoroba.ne.jp |
| 送信サーバ (SMTP)  | mail.mahoroba.ne.jp   |
| 受信サーバ (POP3)  | mail.mahoroba.ne.jp   |

## ◆レンタルサーバ会員様の場合 (独自ドメインのメールをご利用の方)


|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| メールアドレス(ユーザ名) | XXXXX-XXXXX (登録完了書に記載のもの)             |
| メールアドレス       | XXXXX@ご利用のドメイン                        |
| 送信サーバ (SMTP)  | mail.ご利用のドメイン<br>(例: mail.XXXXXX.com) |
| 受信サーバ (POP3)  | mail.ご利用のドメイン<br>(例: mail.XXXXXX.com) |



1. ホーム画面から「設定」をタップ




2. 「アプリ」より「メール」をタップ



3. 「メールアカウント」をタップします。



4. 「アカウントを追加」を  
タップ



5. 「その他」をタップ



6. 「メールアカウントを追加」  
をタップ

|       |                       |    |
|-------|-----------------------|----|
| キャンセル | 新規アカウント               | 次へ |
| 名前    | Taro mahoroba         |    |
| メール   | user01@mahoroba.ne.jp |    |
| パスワード | ●●●●●●                |    |
| 説明    | mahoroba.ne.jp        |    |

7. 新規アカウント画面が表示されたら、以下のように設定します。

設定できたら、[次へ]ボタンをタップします。

|       |   |
|-------|---|
| 名前    | 「お客様の名前」をローマ字入力してください。<br>(例：Taro mahoroba) |
| アドレス  | 「メールアドレス」<br>(例：user01@mahoroba.ne.jp)      |
| パスワード | 「メールのパスワード」を入力してください。                       |
| 説明    | 任意に設定                                       |

キャンセル 新規アカウント **保存**

IMAP **POP**

名前 Taro Mahoroba

メール user01@mahoroba.ne.jp

説明 mahoroba.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 mail.mahoroba.ne.jp

ユーザ名 user01

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 mail.mahoroba.ne.jp

ユーザ名 user01

パスワード ●●●●●●

8. [POP]ボタンをタップして、以下のように設定します。

設定できたら、[保存]ボタンをタップします。

#### ◆受信メールサーバー

※送信メールサーバーも同じ内容を入力してください。

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| ホスト名  | mail.mahoroba.ne.jp            |
| ユーザー名 | 「メールアカウント」を入力してください。(例：user01) |
| パスワード | 「メールパスワード」を入力してください。           |

SSLで接続できません  
アカウントをSSLなしで設定しますか?

**はい** いいえ

9. 「SSLで接続できません」の画面が表示されたら、[はい]ボタンをタップします。

設定が完了しましたら、設定の内容を必ずご確認ください。