

# MAC16.x(macOS 15~13) 新規設定方法

## ◆まほろば一般会員様の場合 (@mahoroba.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアドレス(ユーザ名)	XXXXXX
メールアドレス	XXXXXX@mahoroba.ne.jp
送信サーバ (SMTP)	mail.mahoroba.ne.jp
受信サーバ (POP3)	mail.mahoroba.ne.jp

## ◆レンタルサーバ会員様の場合 (独自ドメインのメールをご利用の方)

メールアドレス(ユーザ名)	XXXXXX-XXXXXX (登録完了書に記載のもの)
メールアドレス	XXXXXX@ご利用のドメイン
送信サーバ (SMTP)	mail.ご利用のドメイン (例: mail.XXXXXX.com)
受信サーバ (POP3)	mail.ご利用のドメイン (例: mail.XXXXXX.com)

1. デスクトップ画面上的の「Dock」の中にある「メール」のアイコンを押して、Mail を起動します。



2. メニューバーの「メール」→「アカウントを追加...」を押します。



3. 「メールアカウントのプロバイダを選択...」画面が表示されます。

「その他のメールアカウント...」にチェックを入れ、[続ける]を押します。

メールアカウントのプロバイダを選択...

- iCloud
- Microsoft Exchange
- Google
- yahoo!
- Aol.
- その他のメールアカウント...

終了

続ける

#### 4. 「メールアカウントを追加」画面が表示されます。 各項目を入力し、「サインイン」を押します。

名前	「お客様の名前」をローマ字入力してください。
メールアドレス	「メールアカウント@mahoroba.ne.jp」 (例：user01@mahoroba.ne.jp)
パスワード	「メールのパスワード」を入力してください。



#### メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: 例: Taro Mahoroba

メールアドレス: user01@mahoroba.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

キャンセル

戻る

サインイン

#### 5. 各項目を入力し、「サインイン」を押します。

ユーザー名	※半角入力
アカウントの種類	「POP」 ※初期状態で「IMAP」が選択されています。
受信用メールサーバー	mail.mahoroba.ne.jp
送信用メールサーバー	mail.mahoroba.ne.jp

メールアドレス: user01@mahoroba.ne.jp

ユーザ名: user01

パスワード: ●●●●●●

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: mail.mahoroba.ne.jp

送信用メールサーバ: mail.mahoroba.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル


戻る

サインイン


6. メニューバーの「メール」→「設定...」を押します。  
※メール“の新機能画面が表示された場合「続ける」をクリックします。



7. 「@アカウント」をクリックします。画面左のアカウント一覧の中からアカウントを選択し、「サーバ設定」タブをクリックします。



8. 送信用メールサーバ (SMTP) 項目の「接続設定を自動的に管理」のチェックをはずします。



9. 入力項目が下に展開しますので、ポート「587」、TLS/SSLを使用の「チェック」を外してください。

「認証」のプルダウンメニューから「パスワード」を選択し、「保存」を押します。

画面左上の〔●〕を押します。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

user01@... POP

アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: user01@mahoroba.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: mail.mahoroba.ne.jp

接続設定を自動的に管理

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: mahoroba.ne.jp

ユーザ名: user01@mahoroba.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: mail.mahoroba.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 587  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存

10. トップ画面に戻ります。