

# Outlook (office365) の設定方法

## ◆まほろば一般会員様の場合 (@mahoroba.ne.jpのメールをご利用の方)

メールアドレス(ユーザ名)	XXXXXX
メールアドレス	XXXXXX@mahoroba.ne.jp
送信サーバ (SMTP)	mail.mahoroba.ne.jp
受信サーバ (POP3)	mail.mahoroba.ne.jp

## ◆レンタルサーバ会員様の場合 (独自ドメインのメールをご利用の方)


メールアドレス(ユーザ名)	XXXXXX-XXXXXX (登録完了書に記載のもの)
メールアドレス	XXXXXX@ご利用のドメイン
送信サーバ (SMTP)	mail.ご利用のドメイン (例: mail.XXXXXX.com)
受信サーバ (POP3)	mail.ご利用のドメイン (例: mail.XXXXXX.com)

(設定例) メール : ●●●●●●●●@mahoroba.ne.jpの場合  
アカウント名 (POPユーザ) : ●●●●●●●●  
パスワード : ご登録のもの  
送信・受信メールサーバ : mail.mahoroba.ne.jp

## 1. Outlook (Office365版) を起動します。



## 2. 上部メニュー [ファイル] をクリックします。



## 3. 「アカウント情報」画面が表示されます。 [+アカウントの追加] ボタンをクリックします。




4. ポップアップ画面が表示されますので、①～③を入力し、**「接続」** ボタンをクリックします。




①メールアドレスを入力します。  
②詳細オプション↓を押すと、  
下段にチェックボックスが表示  
されます。③自分で自分のアカ  
ウントを手動で設定のチェック  
を入れます

5. 「詳細設定」画面が表示されますので、**「POP」** をクリック  
します。



6. 「POPアカウントの設定」画面が表示されます。該当のアカ  
ウントIDのパスワードを入力し、**「接続」** ボタンをクリックし  
ます。



自動設定が行われずに、以下の  
画面が表示された場合は、必要  
事項に入力のうえ **「次へ」** ボタ  
ンをクリックしてください。パ  
スワード入力画面の表示に進み  
ます。

POP アカウントの設定  
●●●●●●@mahoroba.ne.jp (別のユーザー)

受信メール  
サーバー mail.mahoroba.ne.jp ポート 110  
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール  
サーバー mail.mahoroba.ne.jp ポート 587  
暗号化方法 なし  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信  
 既存のデータ ファイルを使用  
参照...

前に戻る 次へ

◆受信サーバ：mail.mahoroba.ne.jp  
ポート：110

◆送信サーバ：mail.mahoroba.ne.jp  
ポート：587

7. 「アカウントが正常に追加されました」画面が表示されます。  
[完了] ボタンをクリックし、ポップアップ画面を閉じます

Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP  
●●●●●●@mahoroba.ne.jp


別のメール アドレスを追加  
メール アドレス 次へ  
詳細オプション ^  
 自分で自分のアカウントを手動で設定

完了


Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

8. [ファイル] をクリックします。「アカウント情報」画面が表示されます。

[アカウント設定] ボタンをクリックし、表示されたサブメニューの [プロファイルの管理] をクリックします。



9. 「アカウント設定」画面が表示されます。追加したメールアドレスを選択（青く反転）し、②-1 [修復 (R)] または②-2 「変更 (A)」 ボタンをクリックします。



POP アカウントの設定

受信メール

ユーザー名

パスワード

パスワードを保存する

サーバー **mail.mahoroba.ne.jp** ポート 110

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール

前に戻る 修復

## ②-1 [修復 (R)]

ユーザー名：●●●●●●

受信メール サーバー：mail.mahoroba.ne.jp

ポート：110

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): ●●●●●

電子メール アドレス(E): ●●●●●@mahoroba.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): mail.mahoroba.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.mahoroba.ne.jp

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U): ●●●●●

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

## ②-2 「変更(A)」

### ◆ユーザー情報

名前： ●●●●● (任意)

電子メールアドレス： ●●●●●@mahoroba.ne.jp

### ◆サーバー情報

アカウントの種類： [POP3] を選択

受信メール サーバー (POP)： mail.mahoroba.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)： mail.mahoroba.ne.jp

### ◆メール サーバーへのログオン情報

アカウント名： ●●●●●

パスワード： ご登録のもの

パスワードを保存する： チェックする

10. [POP と IMAP のアカウント設定] 画面が表示されます。下記の表を参照して各項目を設定し、[詳細設定] をクリックします。[インターネット電子メール設定] 画面が表示されます。[送信サーバー] をクリックします。

11. [送信サーバー (SMTP) は認証が必要] にチェックを入れ、[受信メール サーバーと同じ設定を使用する] を選択します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要

受信メール サーバーと同じ設定を使用する

次のアカウントとパスワードでログオンする

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする

OK キャンセル

12. [詳細設定] をクリックします。下記の表を参照して各項目を設定し、[OK] をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

◆サーバーのポート番号  
送信サーバは「587」に変更します。

◆配信  
✓ サーバーにメッセージのコピーを置く  
サーバーから削除する (例: 14) 日後

13. [POP と IMAP のアカウント設定] 画面に戻ります。  
[[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**  
名前(Y): ●●●●●  
電子メール アドレス(E): ●●●●●@mahoroba.ne.jp

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.mahoroba.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.mahoroba.ne.jp

**メール サーバーへのログイン情報**  
アカウント名(U): ●●●●●  
パスワード(P): ●●●●●●●●  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

詳細設定(M)...

< 戻る > **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

14. [テスト アカウント設定] 画面が表示され、設定したアカウント宛にテストメールが送信されます。[状況] 欄に[完了]と表示されましたら、[閉じる] をクリックします。

15. [すべて完了しました] と表示されましたら、[完了] をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)  
**閉じる(C)**

タスク	エラー	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) への...		完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信		完了

アカウントの変更

すべて完了しました  
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) **完了** ヘルプ