

メールの新規設定(手動設定) Windows - Outlook 20XX

- 1. Outlook 20XX を起動します。
- 2. [ファイル]をクリックします。[アカウント情報] 画面が表示されます。
- 3. [アカウントの追加] をクリックします。

4. [自動アカウント セットアップ] 画面が表示されます。

[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]を選択しま す。[次へ]をクリックします。

5. [サービスの選択] 画面が表示されます。

[POP または IMAP] を選択し、[次へ] をクリックします。

6. [POP と IMAP のアカウント設定] 画面が表示されます。

下記の表を参照して各項目を設定し、[詳細設定]をクリックします。

アカウントの連加				
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー	バーの設定を入力してください。	×.		
ユーザー情報		アカウント設定のテスト		
名前(Y):	山田 太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め		
電子メール アドレス( <u>E</u> ):	ocn_user@*****.ocn.ne.jp	します。		
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)		
アカウントの種類( <u>A</u> ):	POP3 🗸	「アリント」あれいわれたこであたい。トロックを自動的にモフトオス		
受信メール サーバー( <u>I</u> ):	pop.ocn.ne.jp	(S)		
送信メール サーバー (SMTP)( <u>Q</u> ):	smtp.ocn.ne.jp	新しいメッセージの配信先:		
メール サーバーへのログオン情報		<ul> <li>新しい Outlook データ ファイル(<u>W</u>)</li> </ul>		
アカウント名(U):	ocn_user@*****.ocn.ne.jp	○ 既存の Outlook データ ファイル( <u>X</u> )		
ペスワード(2):	*****	参照( <u>S</u> )		
◆ユーザー情報 久前・ 羽市師保育周 (任音)				
電子メールアドレス: ●●●●●@mahoroba.ne.jp				
◆サーバー情報				
アカウントの種類: [POP3] を選択				
受信メール サーバー : mail.mahoroba.ne.jp				
送信メール サーバー (SMTP): mail.mahoroba.ne.ip				
▲メール サーバーへのログオン信報				
アカワント名: ●●●●●				
パスワード: ご登録のもの				
パスワードを保存する: チェックする				

7. [インターネット電子メール設定] 画面が表示されます。

[送信サーバー]をクリックします。

8. [送信サーバー (SMTP) は認証が必要] にチェックを入れ、[受信メール サーバーと 同じ設定を使用する] を選択します。

	インターネット電子メール設定
	全般 送信サーバー 詳細設定
	✓ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要( <u>○</u> )
	● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する( <u>U</u> )
インターネット電子メール設定	○次のアカウントとパスワードでログオンする(上)
全般 送信サーバー 詳細設定	アカウント名(N):
	1777- B(P)
このアカウンドを表す名前を入力してくたさい(『仕事"、"Microsoft Mail サーバー"な ど)(N)	
- dededada	■ ハムノー 10 休けりる(匹) ■ カキュリティア保護されたパフロード認証(SDA)に対応(の)
その他のユーザー情報	
組織(O):	○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする( <u>I</u> )
返信電子メール(R):	
OK キャンセル	UK キャンセル

9. [詳細設定] をクリックします。

下記の表を参照して各項目を設定し、[OK]をクリックします。

インターネット電子メール設定	
全般 送信サーバー 接続 詳細設定	◆サーバーのポート番号
サーバーのボート番号	
受信サーバー (POP3)(1): 110 標準設定(D)	<b>F03</b>
送信サーバー (SMTP)(の) 587	─────────────────────────────────────
使用する暗亏化接続())種類(C): なし 💌	
サーバーのタイムアウト(T)	
短い	▲配信
◎ サーバー(こうッセージのコピーを要く(1)	
	✓ サーバーにメッヤージのコピーを置く
□ 頂耶涂漬みアイテム」から削除されたら、サーバーから削除(M)	
	サーバーから削除する(囿・14)日後
OK キャンセル	

10. [POP と IMAP のアカウント設定] 画面に戻ります。

[[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリックします。

11. [テスト アカウント設定] 画面が表示され、設定したアカウント宛にテストメールが送信されます。[状況] 欄に[完了] と表示されましたら、[閉じる] をクリックします。
12. [すべて完了しました] と表示されましたら、[完了] をクリックします。